



**PESTİSİTLERLE
ÇALIŞMALARDA
SAHAYA
YENİDEN GİRİŞ**

Pestisit (tarım ilaçları) uygulamalarında en çok göz ardı edilen durumlardan bir tanesi ilaçlama yapılan sahaya yeniden giriş zamanı kurallarıdır.

İlaçlama yapıldıktan sonra bitki yüzeylerinde ve toprağın üst kısmında pestisit kalıntıları uzun süre kalabilmektedir. İlaçlanan sahadaki pestisit kalıntıları belirli bir süre geçtikten sonra insan ve hayvan sağlığına zararlı etkisini yitirmektedir. Bu süre geçmeden ilaçlanan sahaya yeniden girilmesi sonucu, sahadaki pestisit kalıntılarına temas nedeniyle çalışanlar pestisitlere maruz kalmaktadır. Bu nedenle, çalışanların pestisitlere maruziyetinin önlenmesi amacıyla her bir pestisit için sahaya yeniden giriş süreleri belirlenmiştir.



"Yeniden giriş zamanı" nedir?

Yeniden giriş zamanı; bir pestisitinin bir alana veya ürüne uygulandığı zaman ile insanların ve hayvanların uygulama yapılan alana girebileceği zaman arasında geçmesi gereken minimum süredir.

"Yeniden giriş zamanı" neden önemlidir?

Yeniden giriş zamanı; pestisit uygulamalarından sonra, ilaçlanmış bir alana çalışanların uygun kişisel koruyucu donanım kullanmadan girebileceği en asgari zamanı tespit etmek ve çalışanları zehirlenmeye karşı korumak için düzenlenmektedir.

Farklı pestisitlerin sahaya yeniden giriş zamanları farklı olduğundan, çalışanların bu süreye dikkat ederek sahaya yeniden giriş yapması iş sağlığı ve güvenliği kuralları açısından büyük önem arz etmektedir.

"Yeniden giriş zamanı ilgili bilgileri nerede bulabilirim?"

Pestisit kabının üzerindeki etiket, yeniden giriş zamanı hakkında bilgi verir. Tüm bilgiler etiket üzerinden ulaşılmıyorsa, yeniden giriş zamanı ile ilgili ek bilgiler güvenlik bilgi formunda bulunabilir. Ayrıca üretici/ithalatçı firma aranarak bilgi sahibi olunabilir.



DİKKAT!

Pestisit uygulanan alana, ilaçlama ve yeniden giriş zamanlarını belirten tabelalar asılmalıdır.



Pestisit uygulanan bölgeye yeniden giriş zamanından önce girilmesi gerekirse; alana ne kadar erken girildiğine bağlı olarak özel önlemler alınmalı, içeride geçirilen süre mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve mutlaka uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

Hamile, yaşlı, çocuk vb. hassas gruplar hiçbir koşulda pestisit uygulanan bölgeye yeniden giriş zamanından önce girmemelidir.

"Pestisit ile çalışmalarda kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar" diye başlığı değiştirir misiniz?



Göz Koruyucu Donanım

TS 5560 EN 166 Standardı

Solunum Koruyucu Donanım

Toz formda pestisitler için TS EN

149+A1 Standardı

Sıvı formda pestisitler için TS EN

136/AC veya TS EN 140

El Koruyucu Donanım

TS EN ISO 374 Standardı

Ayak Koruyucular

TS EN 13832 Standardı

Koruyucu Giysiler

Toz formda pestisitler için Tip 5

veya TS EN ISO 27065:2017 Standardı

Sıvı formda pestisitler için Tip 3,

Tip 4, Tip 6 veya TS EN ISO 27065



**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Adres: Emek Mahallesi Naci Aynaloğlu Caddesi

No: 13 Pk: 06520 Emek / ANKARA

Telefon: 0 312 296 67 67

Faks: 0 312 296 18 77

www.csgeb.gov.tr/isggm

www.guvenlitarim.csgeb.gov.tr/